Photo2 画像 9　拡大画面の位置ボタン（A-D）が反応しない

Photo 2　画像 9 から拡大ボタンをクリックして表示される画面（画像表示 _ 画像 9 枚表示拡大 iPad）の A ～ D ボタンに設定されているスクリプトが旧バージョンのままになっていました．以下の手順にてスクリプトを適用しなおしてください．
なお，修正される前に，ウィステリア Photo 50.fmp12 をバックアップされることをお勧めします．

① う蝕（または歯周病）画面から Photo2 画像9 をクリックし，適当な日付を選択して〈拡大〉ボタンをクリックします．
撮影日がない場合はそのまま〈拡大〉ボタンをクリックしてください．その場合，エラーダイアログが表示されますが，［OK］します．



② 拡大画面が表示されましたら，ツールバー「表示」→「レイアウトモード」を選択します．



③ 位置ボタン〈A〉をダブルクリックします（文字の部分を避けてボタンの部分をクリックしてください）．



④ ボタン設定のダイアログが開きます．右の［指定］ボタンをクリックします．



⑤　スクリプト指定のダイアログが開きます．右の虫めがねマークの欄に「拡大表示」と入力します．下の一覧が絞りこまれますので，「拡大表示 iPad __ A」を選択し，［OK］します．



⑥　ボタン設定ダイアログに戻ります．



⑦　同様に，

〈B〉ボタンに「表示拡大 iPad __ B」，

〈C〉ボタンに「表示拡大 iPad __ C」，

〈D〉ボタンに「表示拡大 iPad __ D」

を設定します．

⑧　A から D のボタンに設定できましたら，「表示」→「ブラウズモード」に戻します．以上で修正は完了です．